


## راهنمای قرار دادن صدا و تصویر بر روی اسلایدهای طراحی شده در پاورپوینت:

۱. برای آماده شدن برای ضبط ، Record Slide Show را از زبانه Recording یا تب Slide Show از روبان انتخاب کنید.  
O با کلیک بر روی نیمه بالای دکمه ، اسلاید فعلی شروع می شود.  
O با کلیک بر روی نیمه پایین دکمه ، این گزینه برای شما فراهم می شود که از ابتدا یا از اسلاید فعلی شروع کنید.



- (دستور Clear باعث حذف slide show های ضبط شده می شود، بنابراین هنگام استفاده از آن مراقب باشید.)
۲. slide show در پنجره ضبط (که به نظر می رسد شبیه نمای ارائه دهنده) است ، با دکمه هایی در بالا سمت چپ برای شروع ، مکث و توقف ضبط باز می شود. هنگامی که آماده شروع ضبط هستید، روی دکمه قرمز کلیک کنید (یا R را روی صفحه کلید خود فشار دهید). یک شمارش معکوس سه ثانیه ای شروع می شود ، سپس ضبط شروع می شود.



o اسلاید فعلی در پنجره اصلی پنجره ضبط نشان داده شده است.

o با فشار دادن **Alt + S** روی صفحه کلید می توانید ضبط را متوقف کنید.

o فلشهای ناوبری در دو طرف اسلاید فعلی به شما امکان می دهد به اسلایدهای قبلی و بعدی بروید.

o **Microsoft PowerPoint** به طور خودکار زمانی را که شما در هر اسلاید می گذرانید، از جمله مراحل **Animate text** یا **objects** که اتفاق می افتد ، و استفاده از هرگونه محرک در هر اسلاید را ثبت می کند.

o می توانید هنگام اجرای برنامه خود روایت صوتی یا تصویری را ضبط کنید. دکمه های گوشه پایین سمت راست پنجره به شما امکان می دهد میکروفن ، دوربین و پیش نمایش دوربین را روشن یا خاموش کنید:



اگر از قلم، برجسته یا پاک کن استفاده می کنید، **PowerPoint** این اقدامات را برای پخش نیز ضبط می کند.




**نکته:** اگر روایت خود را دوباره ضبط کنید (شامل صدا و جوهر) ، پاورپوینت قبل از شروع ضبط مجدد در همان اسلاید ، روایت قبلاً ضبط شده شما (شامل صدا و جوهر) را پاک می کند.

همچنین می توانید با رفتن به **Record Slide Show > Slide Show** دوباره ضبط کنید.

۳. می توانید یک ابزار اشاره گر (قلم ، پاک کن یا هایلایتر) را از میان مجموعه ابزارهای زیر اسلاید فعلی انتخاب کنید. جعبه های انتخاب رنگ نیز برای تغییر رنگ جوهر وجود دارد. (پاک کن خاکستری است مگر اینکه قبلاً به برخی اسلایدها جوهر اضافه کرده باشید).

۴- برای خاتمه ضبط ، دکمه مربع **Stop** را انتخاب کنید (یا **S** را روی صفحه کلید فشار دهید).


وقتی ضبط روایت خود را تمام می کنید، یک تصویر کوچک در گوشه پایین سمت راست اسلایدهای ضبط شده ظاهر می شود. تصویر یک نماد صوتی است ، یا اگر دوربین وب هنگام ضبط روشن بود، یک عکس ثابت از وب کم است.



زمان ضبط شده نمایش اسلاید به طور خودکار ذخیره می شود. (در نمای مرتب سازی اسلاید ، زمان بندی در زیر هر اسلاید ذکر شده است.) در این فرآیند، آنچه را که ضبط می کنید در هر اسلاید جاسازی شده است و ضبط را می توانید در نمایش اسلاید پخش کنید. با این روند ضبط، یک فایل ویدیویی ایجاد نمی شود. با این حال، اگر به یکی از آنها نیاز دارید ، می توانید با چند مرحله اضافی ارائه خود را به صورت ویدیویی ذخیره کنید.

نمایش اسلایدی ضبط شده را پیش نمایش کنید  
در تب نمایش اسلاید، از ابتدا یا از اسلاید فعلی کلیک کنید.

در حین پخش، انیمیشن‌ها، عملکردهای مرکب، صدا و فیلم شما به صورت همگام پخش می‌شوند.




### صدای ضبط شده را پیش نمایش کنید

در پنجره ضبط، دکمه مثلث بازی در گوشه بالا سمت چپ به شما امکان می‌دهد ضبط اسلایدی را که در حال حاضر در آن پنجره تمرکز دارد، پیش نمایش کنید.



در نمای عادی، روی نماد صدا یا تصویر در گوشه پایین سمت راست اسلاید کلیک کنید و سپس روی **Play** کلیک کنید. (وقتی صدای فرد را به این روش مرور می‌کنید، انیمیشن ضبط شده یا جوهر افشانی را مشاهده نمی‌کنید.)



هنگام پیش نمایش صدا می‌توانید پخش را نگه دارید.

در صورت نیاز به پشتیبانی فنی لطفاً با دبیر خانه کنگره به شماره ۲۶۲۸۱۵۶۲ جناب آقای کریمی،

تماس حاصل فرمایید.